

**QUADRILATERAL EDITOR – TRÌNH CHỈNH SỬA TỜ GIÁC
trên CASIO fx-580VN X**

1/ Quickcpy Max

2/ Inject data (E9E0)

34 7B 31 30 31 F0 15 00 D2 03 32 30 34 7B 31 30
08 01 FC D9 CC 3D 32 30 34 7B 31 30 30 38 05 DA
41 0C 32 30 34 7B 31 30 2F 02 07 DA 41 0C 32 30
34 7B 31 30 87 02 09 DA 41 0C 32 30 34 7B 31 30
87 38 0B DA 41 0C 32 30 34 7B 31 30 86 08 86 38
64 8E 30 30 34 7B 31 30 36 08 36 38 64 8E 30 30

34 7B 31 30 36 38 86 38 64 8E 30 30 34 7B 31 30
36 08 86 08 64 8E 30 30 7E 94 30 30 02 26 31 30
CA D7 EA F5 32 30 30 07 32 30 CE D9 CE D9 A8 9F
30 30 A6 7C 31 30 02 26 31 30 00 00 21 9C 30 30
4A C6 31 30 74 1F 32 30 34 7B 31 30 44 EB FF FF
D8 39 31 30 34 7B 31 30 58 EB FF FF D8 39 31 30

34 7B 31 30 6C EB FF FF D8 39 31 30 78 5C 31 30
8E D8 60 0D 32 30 34 7B 31 30 44 EB 01 00 D8 39
31 30 34 7B 31 30 58 EB 01 00 D8 39 31 30 34 7B
31 30 6C EB 01 00 D8 39 31 30 78 5C 31 30 8E D8
60 0D 32 30 34 7B 31 30 44 EB 00 FF D8 39 31 30

34 7B 31 30 58 EB 00 FF D8 39 31 30 34 7B 31 30
6C EB 00 FF D8 39 31 30 78 5C 31 30 8E D8 60 0D
32 30 34 7B 31 30 44 EB 00 01 D8 39 31 30 34 7B
31 30 58 EB 00 01 D8 39 31 30 34 7B 31 30 6C EB
00 01 D8 39 31 30 78 5C 31 30 8E D8 60 0D 32 30
74 89 31 30 00 00 A6 A8 30 30 3A EA A0 9C 30 30
30 30 30 30 74 89 31 30 00 00 A6 A8 30 30 45 EA
A0 9C 30 30 30 30 30 30 74 89 31 30 00 00 A6 A8
30 30 F0 E9 A0 9C 30 30 30 30 30 30 60 8C 30 30
78 5C 31 30 C0 D9 60 0D 32 30 34 7B 31 30 4A EB
3A EA D8 39 31 30 34 7B 31 30 5E EB 45 EA D8 39
31 30 34 7B 31 30 72 EB FC E9 D8 39 31 30 34 7B
31 30 B3 EC 41 00 D2 03 32 30 78 5C 31 30 C0 D9
60 0D 32 30 34 7B 31 30 4A EB 50 EA D8 39 31 30
34 7B 31 30 5E EB 38 EA D8 39 31 30 34 7B 31 30
72 EB 08 EA D8 39 31 30 34 7B 31 30 B3 EC 42 00
D2 03 32 30 78 5C 31 30 C0 D9 60 0D 32 30 34 7B
31 30 4A EB 2C EA D8 39 31 30 34 7B 31 30 5E EB
52 EA D8 39 31 30 34 7B 31 30 72 EB 14 EA D8 39

31 30 34 7B 31 30 B3 EC 43 00 D2 03 32 30 78 5C
31 30 C0 D9 60 0D 32 30 34 7B 31 30 4A EB 2E EA
D8 39 31 30 34 7B 31 30 5E EB 46 EA D8 39 31 30
34 7B 31 30 72 EB 20 EA D8 39 31 30 34 7B 31 30
B3 EC 44 00 D2 03 32 30 78 5C 31 30 C0 D9 60 0D
32 30 34 7B 31 30 30 D6 84 D1 CC 03 32 30 78 5C

31 30 2E D6 60 0D 32 30 01 01 D8 D8 01 02 12 D9
01 04 4C D9 02 01 86 D9 40 04 D6 D7 80 08 04 D8
40 08 60 D8 80 04 32 D8 00 00 C0 D9 43 6F 72 6E
65 72 3A 41 00 41 00 42 00 43 00 44 00 00 00 00
00 43 00 44 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

3/ Launcher (D180):

```
FD 24 30 30 DA 7B 31 30 FE 02 E0 E9 30 D7 2E D7  
32 89 31 30 30 30 74 1F 32 48
```

- Token:

```
@ 0 0 r cos-1( 10 cm in G Simp 0 % . % 2 LCM( 1 0 0  
0 √( @ 2 x
```

- Assign Hex:

```
@ = 1. 00 00 FD 24 E9 1F 23
```

How to use:

- Chọn góc trước khi điều khiển.

KEY BINDINGS:

[◀] [▶] [▼] [▲]: Điều khiển

[1] [2] [3] [4]: Chọn góc

NOTE:

- Không để hình tứ giác chạy khỏi màn hình khi điều khiển. Bản này đã được chúng tôi sửa lỗi ở các góc.

CREATERS:

Original - Dev by @kator

Credit - Dev - File by WHACK STUDIO

31/12/2025

- CHÚC MỪNG NĂM MỚI HAPPY NEW YEAR 2026 -