

RACE GAME trên CASIO fx-580VN X (4 PLAYERS - WIN)

DATA (E9E0):

A8 9F 30 30 E0 A0 30 30 5C A0 30 30 60 8C 30 30
34 7B 31 30 13 D1 01 00 D2 03 32 30 34 7B 31 30
01 01 76 D9 41 0C 32 30 34 7B 31 30 01 11 78 D9
41 0C 32 30 34 7B 31 30 01 21 7A D9 41 0C 32 30
34 7B 31 30 01 31 7C D9 41 0C 32 30 7E 94 30 30
02 26 31 30 9E D7 4E F2 31 30 30 07 32 30 4C D9

4C D9 A8 9F 30 30 A6 7C 31 30 02 26 31 30 00 00
21 9C 30 30 4A C6 31 30 74 1F 32 30 34 7B 31 30
44 EB 00 EA D8 39 31 30 34 7B 31 30 35 EC 31 00
D2 03 32 30 34 7B 31 30 1F EC 01 00 D2 03 32 30
A6 A8 30 30 00 EA 78 5C 31 30 7A D8 60 0D 32 30
34 7B 31 30 44 EB 0C EA D8 39 31 30 34 7B 31 30

35 EC 32 00 D2 03 32 30 34 7B 31 30 1F EC 11 00
D2 03 32 30 A6 A8 30 30 0C EA 78 5C 31 30 7A D8
60 0D 32 30 34 7B 31 30 44 EB 18 EA D8 39 31 30
34 7B 31 30 35 EC 33 00 D2 03 32 30 34 7B 31 30
1F EC 21 00 D2 03 32 30 A6 A8 30 30 18 EA 78 5C
31 30 7A D8 60 0D 32 30 34 7B 31 30 44 EB 24 EA

D8 39 31 30 34 7B 31 30 35 EC 34 00 D2 03 32 30

34 7B 31 30 1F EC 31 00 D2 03 32 30 A6 A8 30 30
24 EA 78 5C 31 30 7A D8 60 0D 32 30 74 89 31 30
01 00 A0 9C 30 30 30 30 30 30 0C EC 31 30 6E D9
74 89 31 30 BB BB 9E 3B 31 30 21 9C 30 30 4A C6
31 30 74 1F 32 30 34 7B 31 30 00 EA 01 00 D2 03

32 30 34 7B 31 30 0C EA 01 00 D2 03 32 30 34 7B
31 30 18 EA 01 00 D2 03 32 30 34 7B 31 30 24 EA
01 00 D2 03 32 30 60 8C 30 30 34 7B 31 30 0E 11
7E D9 CC 3D 32 30 34 7B 31 30 0E 21 8C D9 CC 3D
32 30 7E 94 30 30 DE 3D 32 30 78 5C 31 30 40 D9
60 0D 32 30 34 7B 31 30 00 EA 01 00 D2 03 32 30

34 7B 31 30 0C EA 01 00 D2 03 32 30 34 7B 31 30
18 EA 01 00 D2 03 32 30 34 7B 31 30 24 EA 01 00
D2 03 32 30 60 8C 30 30 78 5C 31 30 40 D9 60 0D
32 30 DA 7B 31 30 30 D6 84 D1 30 30 2E D6 C8 03
32 30 74 1F 32 30 01 01 AA D7 01 02 DE D7 01 04
12 D8 02 01 46 D8 04 10 02 D9 00 00 40 D9 B6 01

A4 D8 00 00 40 D9 31 00 32 00 33 00 34 00 50 4C
41 59 45 52 20 31 20 57 49 4E 21 00 5B 53 48 49
46 54 5D 3A 20 52 65 73 74 61 72 74 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

LAUNCHER (D180):

```
FD 24 30 30 DA 7B 31 30 FE 02 E0 E9 30 D7 2E D7  
32 89 31 30 30 30 74 1F 32 48
```

- Token:

```
@ 0 0 r cos-1( 10 cm in G Simp 0 % . % 2 LCM( 1 0  
0 0 √( @ 2 x
```

- Assign Hex:

```
@ = 1. 00 00 FD 24 E9 1F 23
```

KEY BINDINGS:

```
+ [1] [2] [3] [4]: Điều khiển.  
+ [AC]: Reset  
+ [SHIFT]: Chơi lại (khi có người chiến thắng).
```

HOW TO USE:

- Bấm liên tục các phím để chơi. Ai về đích trước sẽ là người chiến thắng.

NOTE:

- Khi đăng program lên mạng xã hội vui lòng để CREATERS đầy đủ, tuyệt đối không dùng program dưới mục đích thương mại.

ABOUT THIS PROGRAM:

- Program này được tinh gọn so với phiên bản 3 PLAYERS trước đó.

CREATERS:

Dev - Original: @kator
Dev - Remake: @Phong2k11
Dev - Update: WHACK STUDIO

17/02/2026

WHACK STUDIO