

# Snake trên CASIO fx-580VN X (rút gọn)

## B1: Reset addr E9E0 (D180):

### Inject launcher sau:

fd24 30 30 34 7b 31 30 e0 e9 fe 05 36 9d 30 30 30 30 33  
30

### Dịch token:

@004cos<sup>-1</sup>(10G▶Simp yd▶m6@000030

### Các hex cần gán:

fd24, e9, 9d

[=] [ON]

## B2: Inject data (E9E0):

4e d7 86 53 01 00 ea f5 02 00 d0 08 03 00 30 07  
02 00 92 d9 92 d9 a6 7c 01 00 02 26 01 00 00 00  
20 9c 00 00 e8 08 02 00 dc 98 02 00 ff ff ff ff  
ce 4f 01 00 74 89 01 00 5e ec 9a 6d 01 00 ff ff  
74 89 01 00 86 ec 9e 3b 01 00 e4 9c 00 00 74 89  
01 00 86 ec d4 76 01 00 74 89 01 00 20 00 a8 c7

00 00 d6 4b 01 00 3a 89 01 00 a8 d7 0a 00 7e 3b  
01 00 4e 97 01 00 74 1f 02 00 b0 3a 01 00 78 d9  
74 1f 02 00 72 89 01 00 86 ec 14 66 01 00 74 89  
01 00 84 ec 9e 3b 01 00 00 4c 01 00 02 00 d6 4b  
01 00 70 61 01 00 9e 3b 01 00 d6 4b 01 00 a2 9c  
00 00 82 ec ff ff 7a 6d 01 00 ff ff 18 96 01 00

d0 08 03 00 d6 4b 01 00 3a 89 01 00 ca d7 58 00  
7e 3b 01 00 9e 93 01 00 74 89 01 00 d4 e3 9e 3b  
01 00 74 89 01 00 03 03 48 98 00 00 02 26 01 00  
90 ec d0 08 03 00 74 89 01 00 84 ec 9e 3b 01 00  
70 61 01 00 00 4c 01 00 30 1c d8 4b 01 00 74 89  
01 00 d6 e3 00 4c 01 00 d4 e3 32 89 01 00 60 d8

d0 08 03 00 86 53 01 00 d6 4b 01 00 9e 93 01 00  
34 7b 01 00 9a d8 1a d3 22 79 01 00 36 16 02 00  
1a d3 82 60 01 00 f8 60 01 00 d0 08 03 00 74 89  
01 00 82 ec 9a 6d 01 00 ff ff 74 89 01 00 02 00  
a6 a8 00 00 84 ec a0 9c 00 00 b0 d9 ff ff 9e 3b  
01 00 70 61 01 00 74 89 01 00 03 03 48 98 00 00  
02 26 01 00 78 ec d0 08 03 00 02 26 01 00 03 03  
e6 9a 00 00 d6 4b 01 00 3a 89 01 00 9e d8 36 00  
7e 3b 01 00 86 53 01 00 9e 93 01 00 80 0e 01 00  
d4 e3 ff ff ff ff 20 9c 00 00 5a 9e 01 00 86 53  
01 00 d6 4b 01 00 28 9c 00 00 e6 9a 00 00 d6 4b  
01 00 3a 89 01 00 d4 d8 46 00 7e 3b 01 00 9e 93

01 00 34 7b 01 00 d4 dd 00 0c 36 9d 00 00 34 7b  
01 00 82 ec 7c ec c8 e5 00 00 03 04 02 26 01 00  
d4 e3 d8 39 01 00 00 00 02 26 01 00 5e ec d8 39  
01 00 03 03 02 26 01 00 03 04 48 98 00 00 02 26  
01 00 78 ec d0 08 03 00 74 89 01 00 82 ec 9e 3b  
01 00 74 89 01 00 03 03 48 98 00 00 02 26 01 00

76 ec 7e 94 00 00 d0 08 03 00 34 7b 01 00 94 d9  
01 00 d8 39 01 00 a4 30 01 00 a0 02 e0 e9 30 d7  
30 d7 32 89 38 00 ff ff 74 1f 02 00 80 04 00 fd  
40 08 00 03 80 08 03 00 40 04 fd ff 00 00 00 00

37 36 38 87 31 2c 31 39 d0 a6 33 87 31 2c 36 32  
d0 a6 32 35 36 00 e0 a0 e0 e0 e0 00 30 04 d4 e3

### B3: Launcher (D180):

fd20 30 fe10 d9 30 30 30 30 30 30 30 30 34 7b 31  
fe01 30 39 d1 d4 76 31 30 a8 9f 30 fd5c a0 30 30  
e0 a0 30 30 34 7b 31 30 30 d7 e0 e9 36 89 31 30 a6  
02 30 30 74 1f 32 30

### Dịch token:

an 0 Lgal(UK) ° 0 0 0 0 0 0 0 0 4  $\cos^{-1}(1$   
in cm 0 9 t  $^{-1} \sqrt[3]{(1 0 \times @ 0 m_\tau}$  or 0 0 g or 0  
0 4  $\cos^{-1}(1 0 0 \% G \text{Simp } 6 \text{ LCM}(1 0 + @ 0 0$   
 $\sqrt{@ 2 0}$

### Gán hex:

@=10.000 fd20 d1 20 9f

@=1 a0 a0 e9 02 1f 23

### How to use:

[▲] [▼] [◀] [▶] để di chuyển con rón để di  
đến cục điểm

Cre: người trên baidu mà quên rồi

Người dịch: casio2009

File: fongka.\_.