

## **Cách chỉnh giờ trực tiếp trong đồng hồ trên Casio fx-580VN X**

**B1. Vào quickcopy max ở địa chỉ E9E0**

**B2. Nhập program:**

```
a8 9f 00 00 5c a0 00 00 02 26 01 00 c0 f0 74 82
01 00 10 40 02 00 a6 50 02 00 e1 db a8 9f 00 00
5c a0 00 00 30 33 01 00 c1 f0 74 82 01 00 10 40
02 00 a6 50 02 00 dd db 30 33 01 00 c2 f0 74 82
01 00 10 40 02 00 a6 50 02 00 d8 db 30 33 01 00
30 30 34 7b 01 00 d4 dd 00 06 36 9d 00 00 34 7b
```

```
01 00 2c 21 d8 db 80 8f 00 00 74 89 01 00 d0 db
a8 9f 00 00 5c a0 00 00 9e 3b 01 00 74 89 01 00
15 00 4e 90 00 00 7e 94 00 00 a6 a8 00 00 ce d8
42 07 01 00 ca d8 f0 f5 02 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 34 7b 01 00 ce d8 da 83 a8 9f
00 00 5c a0 00 00 94 98 02 00 20 da 00 00 d6 4b
```

```
01 00 a4 9c 00 00 00 00 00 00 70 61 01 00 74 89
01 00 2f 00 90 c7 00 00 74 89 01 00 04 00 d4 4b
01 00 74 89 01 00 95 00 a6 50 02 00 30 d9 d4 4b
01 00 08 40 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 74 1f
02 00 70 61 01 00 74 89 01 00 3a 00 a8 c7 00 00
```

74 89 01 00 a6 00 a6 50 02 00 60 d9 d4 4b 01 00

08 40 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 74 1f 02 00

d4 db 74 89 01 00 00 00 a0 9c 00 00 d6 db 0f 00

ae 1b 02 00 cc 61 01 00 16 39 01 00 d6 4b 01 00

52 0b 02 00 00 00 00 00 d2 03 02 00 74 89 01 00

d6 db 90 c7 00 00 74 89 01 00 38 00 a6 50 02 00

b6 d9 d4 4b 01 00 08 40 02 00 00 00 00 00 00 00

00 00 74 1f 02 00 d2 db 74 89 01 00 00 00 a0 9c

00 00 e2 d9 00 00 a4 9c 00 00 00 00 02 00 b0 3a

01 00 01 00 80 0e 01 00 d6 db 00 00 6e db 36 16

02 00 00 00 bc 6e 01 00 00 00 74 1f 02 00 d4 db

74 89 01 00 01 00 a0 9c 00 00 00 00 00 00 b0 3a

01 00 7c db 74 1f 02 00 30 07 02 00 b2 db b2 db

a8 9f 00 00 5c a0 00 00 a6 7c 01 00 02 26 01 00

00 00 20 9c 00 00 4a c6 01 00 74 1f 02 00 d0 db

74 89 01 00 db ff a0 9c 00 00 d2 db 00 00 74 89

01 00 01 00 a0 9c 00 00 00 00 00 00 b0 3a 01 00

aa da 74 1f 02 00 d0 db 74 89 01 00 25 00 a0 9c

00 00 d2 db 00 00 74 89 01 00 ff ff a0 9c 00 00

00 00 00 00 b0 3a 01 00 aa da 74 1f 02 00 34 7b

01 00 c7 f0 00 00 d2 03 02 00 b0 3a 01 00 84 db  
74 1f 02 00 34 7b 01 00 c7 f0 01 00 d2 03 02 00  
b0 3a 01 00 84 db 74 1f 02 00 d0 db 74 89 01 00  
00 00 a0 9c 00 00 00 00 00 00 02 26 01 00 0d 11  
e6 9a 00 00 74 89 01 00 3a 00 a6 50 02 00 e4 da

d4 4b 01 00 08 40 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
74 1f 02 00 d0 db 74 89 01 00 00 00 a0 9c 00 00  
00 00 00 00 02 26 01 00 a1 11 e6 9a 00 00 74 89  
01 00 0c 00 a6 50 02 00 3a db d4 4b 01 00 08 40  
02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 74 1f 02 00 d0 db  
74 89 01 00 7c 11 a4 9c 00 00 d2 db 00 00 74 89

01 00 c0 f0 a4 9c 00 00 00 00 00 00 b0 3a 01 00  
7c db 74 1f 02 00 d0 db 74 89 01 00 32 11 a4 9c  
00 00 d2 db 00 00 74 89 01 00 c2 f0 a4 9c 00 00  
00 00 00 00 b0 3a 01 00 7c db 74 1f 02 00 d4 db  
74 89 01 00 00 00 a4 9c 00 00 00 00 00 00 a6 83  
01 00 00 05 01 00 86 53 01 00 3c 9f 00 00 5c a0

00 00 a6 a8 00 00 b4 db 74 89 01 00 01 00 a4 9c  
00 00 00 00 00 00 da 7b 01 00 b3 03 e0 e9 30 d8  
2e d8 32 89 08 00 00 00 74 1f 02 00 1f fc 2e da  
1e fc 56 da 26 fc 7c da 2d fc 92 da 00 00 84 db

32 11 c2 f0 00 00 00 00 00 00 00 3a 01 00 00 3a 01  
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Launcher

Vào 124an

Gán hex ( Các kí tự cần lấy : @BEF )

123456x:

@=10.000B303E91F23

Token

<48 số bất kì> =010@@@G>Simp 0!..! 2LCM(1000√ (@2x

[calc] [=]

*Cách dùng:*

*Ấn [AC] để dừng đồng hồ*

*Ấn sang trái hoặc sang phải để tùy chỉnh giờ phút giây*

*Chỉnh xong thì bấm [=] để chạy tiếp*

**Làm file PDF: Võ Duy Phong (@Phong2k11)**

**Cre: Ko có gì**